如何在本地跑狗王的人形示例

本机部署和编译


0. 狗王的知乎连接

https://zhuanlan.zhihu.com/p/679749385?utm_psn=1733860475643932672

1.克隆代码

git clone https://gitee.com/tinymal/simple-man-s.git

- 2.用webots打开wbt文件
- 2.1 在simple-man-s/simulation路径下,解压panda_man.rar,不要解压到其他路径




2.2 进入 你的路径/simple-man-s/simulation/panda_man/controllers/panda_man,在终端打开 执行chmod +x panda_man

看到可执行文件panda_man由白变绿




2.3用webots打开 你的路径/simple-man-s/simulation/panda_man/worlds/TinyHuman_up1.wbt 如果你打开没有看到地面而且机器人直接掉下,如下图,点开floor下的rotation,绕x轴-1.5708rad即可,**保存,**


再打开即可,这样就能看到机器人开始踏步了



- 2.4修改可执行文件pnada_man
- 1. cd 你的路径/simple-man-s/simulation/panda_man/controllers/panda_man

- 2. mkdir build
- 3. 照图片修改 你的路径/simple-man-s/simulation/panda_man/controllers/panda_man/CMakeLists.txt





- 4. cd build
- 5. cmake .. && make -j8

复制build下自己编译的panda_man到上级目录,webots在上级目录找panda_man

6. cp panda_man ../

在Docker下运行webots 2021a和 simple-man仿真

如果不想做额外的环境配置,可以用docker执行simple-man仿真,目前该docker已上传公司阿里云服务器。编译环境相关配置参考"本级部署与编译"章节。

从公司服务器拉取docker:

1 docker pull registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/ddt_robot/simple-man-2021adocker:v1-1

所需的webots 2021a,qpoases,eigen3,boost,rbdl等环境均已配置完毕。运行docker时,执行以下指令:

1 docker run --gpus all -e DISPLAY=\$DISPLAY --net=host -it simple-man:v1-1

这里的作用是调用gpu运行docker,并开启X11转发显示桌面。

工程在以下路径:

1 /opt/simple-man/simple-man-s-master/


要在webots中打卡,进入以下目录:

1 /opt/simple-man/simple-man-s-master/simulation/panda_man/worlds

并执行以下指令

1 webots TinyHuman_up1.wbt

理论上可以打开webots并执行



.wbt默认选择控制器为<panda_man>,目前直接编译后<extern>模式下初始化会有问题,还没查明原因,后续继续补充。